


‘ Fout melding dat er iets is gebeurd en je Pincode is niet meer beschikbaar. ‘




Helaas werkt ‘ klik om uw pincode opnieuw in te stellen ‘ , (Set up my PIN), **niet** ...


Druk de ‘ Shift-toets ‘ in en houdt ingedrukt en ‘ Restart ‘



je PC. Zodra de Windows -logo tevoorschijn komt, laat je die Shift-toets los.




Kies ' Problemen oplossen ' en ' Geavanceerde opties '




Kies ' Opdrachts prompt '




Typ ' Regedit ' + enter en je komt in het ' Register-scherm ':




' Register Editor ' opent,selecteer ' H_KEY_LOCAL_MACHINE '




Klik erop:




Voer volgende stappen uit:





Scroll naar 'System32' (1)



Zoek 'config' (2), dubbelklik erop en selecteer 'Software'




Sleutelnaam: ' msoftware ' + OK:





Dubbelklik (1), open (2) en daarna (3)

Na het openen van ' Microsoft ' naar beneden scrollen en zoek ' Windows NT '




Open ' Windows NT ' (1) en volg de stappen (2) en (3) naar beneden scrollen:






Zoek 'PasswordLess' (2), open klikken (3) 'Device' komt tevoorschijn, verander de waarde (4) van '2' naar '0', door rechterklik op (4) + OK en afsluiten.



Na afsluiten van ' Regedit ' en ' CMD-schermb ' komt men terug bij dit scherm:



' Doorgaan ' kiezen en men komt hier terecht:



- (1) Ik ben mijn PIN-code vergeten
- (2) Wachtwoord invoeren