

Excelleren

Kolommen en rijen verbergen



Wil je kolommen of rijen niet zien, dan kun je die verbergen. Wil je ze vaker verbergen en openen, dan maak je ze inklapbaar.

Een kolom met een berekening verbergen

Stel, in kolom B staan nettobedragen, in kolom C bereken je de btw en in kolom D tel je die op tot brutobedragen. Nu wil je de kolom met de btw verbergen. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op kolomletter C; er verschijnt een menu. Klik op *Verbergen*; kolom C wordt nu verborgen. De formules die daarin staan, blijven gewoon hun werk doen.

Wil je meer kolommen verbergen, B en C in dit voorbeeld, klik dan op de letter van kolom B en sleep opzij totdat je beide kolommen hebt geselecteerd. Klik met de rechtermuisknop en kies *Verbergen*.

Je kunt ook een complete rij aan het zicht onttrekken door met de rechtermuisknop op het rijnummer te klikken en *Verbergen* te kiezen.

Let even op het verschil tussen verbergen en verwijderen. Als je in het menu *Verbergen* kiest, is de kolom (of rij) alleen verborgen; alle gegevens en formules zijn er nog. Maar kies je in dat menu *Verwijderen*, dan ben je de kolom (of rij) met al zijn inhoud kwijt.

	A	B	C	D	E
1	Artikel	nettoprijs	btw 21%	brutoprijs	
2	A	100,00	21,00	121,00	
3	B	110,00	23,10	133,10	
4	C	200,00	42,00	242,00	

	A	B	C	D
1	Artikel	nettoprijs	btw 21%	
2	A	100,00	21,00	
3	B	110,00	23,10	
4	C	200,00	42,00	

	A	B	D
1	Artikel	nettoprijs	brutoprijs
2	A	100,00	121,00
3	B	110,00	133,10
4	C	200,00	242,00

■ Kolommen die je niet hoeft te zien, kun je verbergen.

Verborgen kolommen zichtbaar maken

Heb je bijvoorbeeld kolom C verborgen, dan maak je die als volgt weer zichtbaar. Selecteer de kolommen B tot en met D (dus van een kolom links van de verborgen kolom tot en met een kolom rechts daarvan), klik met de rechtermuisknop en kies in het menu *Zichtbaar maken*.

Heb je meer kolommen verborgen, dan klik je op de letter van de kolom links van de verborgen kolommen, sleep naar rechts tot de kolommen van links tot en met rechts van de verborgen kolommen zijn geselecteerd. Kies via de rechtermuisknop weer *Zichtbaar maken*.

Tip: of dubbelklik hierna op de scheidslijn tussen twee kolomletters.

	A	B	D
1	Artikel	nettoprijs	brutoprijs
2	A	100,00	121,00
3	B	110,00	133,10
4	C	200,00	242,00

■ Zo open je een verborgen kolom.

Kolommen inklapbaar maken

Wil je een kolom regelmatig openen en sluiten, dan maak je die inklapbaar. Selecteer hiervoor de kolom (dat mogen er ook meer zijn), klik op de tab *Gegevens* en klik op *Groeperen*; boven de kolom verschijnt een horizontale lijn en een knopje met het minteken. Klik op het *minteken* en de kolom gaat dicht; het knopje verandert dan in een plus. Klik op de *plus* en de kolom gaat weer open.

Zo maak je ook rijen inklapbaar. Selecteer bijvoorbeeld rij 6 tot en met 8 door over hun rijnummers (links in beeld) te slepen. Klik in de tab *Gegevens* op *Groeperen*; de rijen krijgen een verticale lijn en een knopje. Klik op het *minteken* om de rijen te sluiten, met een klik op de *plus* open je de rijen weer.

Pas je dit op losstaande kolommen of rijen toe, dan sluit je die allemaal tegelijk met een klik op het knopje 1 linksboven; met een klik op de 2 gaat alles open.

	A	B	C	D
1	Artikel	nettoprijs	btw 21%	brutoprijs
2	A	100,00	21,00	121,00
3	B	110,00	23,10	133,10
4	C	200,00	42,00	242,00

	A	B	D
1	Artikel	nettoprijs	brutoprijs
2	A	100,00	121,00
3	B	110,00	133,10
4	C	200,00	242,00

■ Als je kolommen groepeerd, klap je ze met deze knopjes dicht en open.